

# Amigurumi haken: Basisvorm bal

Instructies Nee. 3364

## Gehaakte bal: Jouw perfecte handleiding voor amigurumi

Welkom in de fascinerende wereld van amigurumi haken! Vandaag laten we je zien hoe je een perfecte bal haakt - een essentieel onderdeel voor veel amigurumi projecten. Van het hoofd tot de poten, de bal opent ontelbare mogelijkheden in amigurumi kunst. Deze stap-voor-stap instructies helpen je om snel succes te boeken en prachtige creaties te maken, zelfs als je nog nooit hebt gehaakt.

## Schritt für Schritt zum Kugelglück



### Het begint allemaal met een garenring

Om te beginnen haak je eerst een garenring met zes enkele haaksteken. De magische ring geeft je het perfecte startpunt. Als je nog nooit eerder een garenring hebt gemaakt, kun je hier gedetailleerde [instructies](#) vinden.

## De kunst van het vergroten

Wees niet bang voor vergroten - het betekent slechts, dat je cirkel groter wordt. Om een bolvorm te krijgen, moeten we nu het aantal steken vermeerderen.

### Zo verhoog je:

1. Trek de magische ring strak samen, steek een markeerdraad in om het einde van de ronde te markeren.
2. Steek de haaknaald in de volgende losse haaksteek van de vorige ronde.
3. Steek het werkgaren door de enkele haaksteek. Er moeten twee lussen op de haaknaald komen.
4. Neem het werkgaren weer op en haal het door beide lussen. Er is nu nog één lus op de haaknaald. Je hebt een enkele haaksteek gehaakt.
5. Voor de toename, haak weer in dezelfde enkele haaksteek van de vorige ronde en haak nog een enkele haaksteek.



Belangrijk: In haakinstructies staat soms dat je in elke derde steek moet vermeerderen. Dit betekent dat je de toename maakt in de derde steek van de ronde.

### Verhogen voor de bal:

1. Magische ring met zes enkele haaksteken
2. Haak twee enkele haaksteken in elke enkele haaksteek om er 12 te maken.
3. Haak twee enkele haaksteken in elke andere steek = 18 steken
4. Haak twee enkele haaksteken in elke derde steek = 24 steken
5. Haak twee losse steken in elke vierde steek = 30 steken
6. Haak twee losse steken in elke vijfde steek = 36 steken

Haak de ronde tot de markeerdraad en begin dan met de volgende ronde. Tel de "V's" (enkele haaksteken) om zeker te zijn.

## **De bol vormgeven**

Nu is het tijd om naar boven te haken. Haak vier rondes van 36 losse steken zonder te vermeerderen. Dit zal geleidelijk een bal vormen.

## **Minderen: De weg naar de perfecte bal**

Om de bal af te maken, verminderen we het aantal steken. Dit vormt een ronde bal.

### **Minderen tijdens het haken:**

1. Voeg een markeerdraad in.
2. Steek in de enkele haaksteek van de vorige ronde.
3. Haal het werkgaren door de steek - je hebt twee lussen op de haaknaald.
4. Steek in de volgende enkele haaksteek en haal het werkgaren door - drie lussen op de haaknaald.
5. Haal het werkgaren door alle drie de lussen - je hebt één lus op de naald.

Zo worden de steken aan elkaar gehaakt. Als in de instructies staat dat je elke derde en vierde steek moet minderen, haak dan de eerste twee steken zoals normaal vanaf het begin en minder dan.

### **Minder voor het bolletje:**

1. Ronde 11: Elke vijfde en zesde steek samen = 30 steken
2. 12e ronde: elke vierde en vijfde steek samen = 24 steken
3. Ronde 13: elke derde en vierde steek samen = 18 steken
4. Ronde 14: Elke tweede en derde steek samen = 12 steken

Controleer ook hier het aantal steken. Na deze stappen zou je bal vorm moeten hebben gekregen.

### **Superrond en superfluffy**

Vul de bal met een beetje [watten](#) om hem stabiliteit te geven. Gebruik het uiteinde van de haaknaald om de bal te vullen en zorg ervoor dat de lus niet verschuift.

### **Laatste ronde = laatste ronde**

Om te eindigen haak je de steken samen tot de bal helemaal dicht is. Nu heb je een slipsteek nodig: steek deze in de enkele haaksteek, haal het werkgaren erdoor en haal de nieuwe lus door de oude. Nu moet je slechts het garen vastnaaien of als praktische lus gebruiken.

### Nu is het jouw beurt!

Met deze instructies ben je goed uitgerust om kerstballen te haken voor je amigurumi-creaties. Bezoek onze online shop om alle materialen die je nodig hebt snel en gemakkelijk te kopen. Laat je creativiteit de vrije loop en ontwerp unieke amigurumi's!

Veel haakplezier!

## Moet hebben

[Gründl Cotton Quick Mini "Basic Shades"](#)

● **9,99 €** (1 kg = 66,60 €)

[↗](#) Details

Aantal:

In  
winkelwagen 

Artikel details:

<b>Artikelnummer</b>	<b>Artikel omschrijving</b>	<b>Hoeveelheid</b>
21735	Gründl Cotton Quick Mini "Basic Shades"	1
374194	addi Wollen haaknaald met handvatDikte 3,5	1
361064	Prym wollen naainaalden zonder punt	1
133296	Ambachtelijke schaar "Hobby"	1