



Lisa Premium uni

Housse pour coussin de sol



Lisa Premium uni

Housse pour coussin de sol



Qualité:

Lisa Premium uni (Gründl)

100 % acrylique

50 g / 133 m

Dimensions :

59 x 59 cm, pour un coussin de 60 x 60 cm

Quantité :

Coussin 1: environ 50 g col. 02 (crème), environ 150 g des col. 49 (pétrole) et 22 (nougat), environ 250 g col. 33 (vert printemps)

Coussin 2: environ 50 g col. 24 (gravier), environ 100 g des col. 02 (crème), 49 (pétrole) et 14 (fuchsia), environ 250 g col. 22 (nougat)

Par coussin 1 fermeture éclair assortie de 40 cm de long

Aiguilles :

Crochet n° 3 à 4

Points employés :

Point 1 : Brides en relief en tours, croch. en carré (endroit de la housse) :

Suivre la grille. Former un anneau avec le fil et dans cet anneau croch. 2 m. en l'air en guise de 1e bride puis croch. 2 B., 2 m. en l'air, * 3 B., 2 m. en l'air, rép. 2x partir de *, term. par 1 m. c. dans la 2e m. en l'air du début du t. (= 1e t.). Commencer le 2e t. par 2 m. en l'air et 1 B en relief (piquer le crochet par l'avant autour du corps de la fausse bride constituée par les 2 m. en l'air du début du t.). Commencer ch. t. suivant par 2 m. en l'air et 1 B en relief en piquant par l'avant et en prenant ens. le corps de la 1e B en relief et les 2 m. en l'air du t. précédent. Term. le t. par 1 m. c. dans la 1e B en relief. Le passage d'un t. à l'autre devient invisible. A ch. angle, dans les 2 m. en l'air du t. précédent, croch. 2 dB, 2 m. en l'air et 2 dB. Au rg suivant, croch. des B en relief sur les dB. Chaque t. augmente de 16 m.

Point 2 : demi-brides en tours, croch. en carré (envers de la housse) :

Suivre la grille. Former un anneau avec le fil et croch. 1 m. en l'air dans cet anneau en guise de 1e dB., puis croch. 2 dB., 2 m. en l'air, * 3 dB., 2 m. en l'air, rép. 2x à partir de *. Term. par 1 m. c. dans la m. en l'air du début du t. (= 1e t.). Cont. en suivant la grille en commençant ch. t. par 1 m. en l'air en guise de 1e dB et en fermant le rond par 1 m. c. dans cette m. en l'air. A ch. angle, croch. 1 dB., 2 m. en l'air et 1 dB. dans les 2 m. en l'air du t. précédent. Ch. t. augmente de 8 m.

Echantillon :

B en relief : après 8 t., le carré mesure environ 14 x 14 cm

dB : Après 6 t., le carré mesure environ 10 x 10 cm

Rayures :

Endroit de la housse 1 : 7 t. pétrole, 4 t. crème, 9 t. vert printemps, 9 t. nougat, 5 t. pétrole

Envers de la housse 1 : entièrement en vert printemps

Endroit de la housse 2 : 2 t. pétrole, 2 t. gravier, 2 t. crème, 2 t. fuchsia, 2 t. nougat, 4 t. pétrole, 4 t. gravier, 4 t. crème, 4 t. fuchsia, 4 t. nougat, 4 t. pétrole

Lisa Premium uni

Housse pour coussin de sol



Envers de la housse 2 : entièrement en nougat

Instructions :

Pour le devant de la housse, croch. un carré de 59 x 59 cm (= 34 t.) en pt 1 et en suivant les rayures de la 1e ou de la 2e housse. Pour le dos de la housse, croch. un carré de 59 x 59 cm (= 35 t.) en pt 2 et dans le col. de la 1e ou de la 2e housse. Assembler les deux pièces par une couture à plat en soutenant légèrement les bords de l'endroit de la housse. Au bord inférieur, laisser une ouverture de 40 cm pour coudre la fermeture éclair.


Abréviations :

col. = coloris • m. = maille(s) • t. = tour(s) • B = Bride(s) • dB. = demi-bride(s) • m. en l'air = maille(s) en l'air • m. c. = maille(s) coulée(s) • croch. = crocheter • rg(s) = rang(s) • ch. = chaque • t. = tour(s) • rép. = répéter • pt = point

Lisa Premium uni

Housse pour coussin de sol


pt 1:



Lisa Premium uni

Housse pour coussin de sol

pt 2:



Lisa Premium uni

Housse pour coussin de sol



- = 1 m. en fil
- † = 1 B
- ‡ = 1 dB
- ↓ = 1 B en relief avant: pas devant passer le crochet autour du corps de la B en relief ou de la dB du précédent et croch. 1 B.
- ↑ = 1 B en relief arrière: pas derrière passer le crochet autour du corps de la B en relief ou de la dB du précédent et croch. 1 B.
- ~ = 1 m. c.