

Lisa Premium color

Écharpe et bonnet enfant

gründl
Gefühl für Wolle



Lisa Premium color

Écharpe et bonnet enfant



Qualité:

Lisa Premium color (Gründl)

100 % acrylique

50 g / 133 m

Qualité :

Lisa Premium color (fil Gründl)

100 % acrylique

50 g / 133 m

Dimensions :

Écharpe : longueur environ 200 cm, largeur environ 25 cm

Bonnet : tour de tête d'environ 53 à 57 cm

Quantités :

Écharpe : environ 400 g

Bonnet : environ 100 g

Aiguilles :

Écharpe : aiguilles à tricoter n° 3 ½ à 4 ½

Bonnet : jeu d'aiguilles n° 3 à 4

Points :

Écharpe :

Demi-côtes anglaises avec lisière sur 2 mailles : (nombre de m. divisible par 2 plus 1 m. + 4 m. lis.)

Lisière sur 2 mailles :

Rgs end. : en début et en fin de rg, tric. 2 m. à l'end.

Rgs env. : en début et en fin de rg, glis. 2 m. en les prenant à l'env., fil devant le travail.

1e rg (= rg env.) : 2 m. lis., * 1 m. end., glis. 1 m. en la prenant à l'envers avec 1 jeté en faisant suivre le fil par-dessus l'aiguille ce qui forme le jeté, rép. à partir de *, term. par 1 m. end., 2 m. lis.

2e rg : 2 m. lis., * 1 m. env., tric. ens. à l'end. la m. et le jeté, rép. à partir de *, term. par 1 m. env., 2 m. lis.

Rép. ces 2 rgs.

Bonnet :

Côtes 3/3 : (nombre de m. divisible par 6)

en rond : alterner 3 m. end., 3 m. env.

Échantillons :

Demi-côtes anglaises : (mesuré non étiré) 22 m. x 42 rgs = 10 cm x 10 cm

Côtes 3/3 : (mesuré non étiré) 40 m. x 30 rgs = 10 cm x 10 cm

Instructions :

Écharpe :

Monter 51 m. plus 4 m. lis. et tric. en demi-côtes anglaises. Tric. la lis. sur 2 m. en commençant par 1 rg env. À 200 cm de haut. tot., rab. ttes les m. dans 1 rg end. en les tric. en suivant le pt.

Bonnet :

Lisa Premium color

Écharpe et bonnet enfant



Monter 120 m. sur les aig. du jeu (= 30 m. par aig.) et tric. 25 cm (= 75 t.) en côtes 3/3.

Au 76e t. : tric. ens. à l'env. les 2 premières m. de ch. côtes de 3 m. env. (= 100 m.), tric. les autres m. comme elles se présentent.

du 77e au 79e t. : tric. sans dim.

80e t. : tric. 1 surjet simple (= glis. 1 m. en la prenant à l'end., tric. 1 m. end. puis passer la m. glis. par-dessus la m. tric.) avec les 2 premières m. de ch. côtes de 3 m. end. (= 80 m.)

du 81e au 83e t. : tric. sans dim.

84e t. : tric. ens. à l'env. les 2 m. de ch. côte env. (= 60 m.)

85e et 86e t. : tric. sans dim.

87e t. : tric. ens. à l'end. les 2 m. de ch. côté end. (= 40 m.)

88e et 89e t. : tric. sans dim.

90e t. : tric. tjs 2 m. ens. à l'end. (= 20 m.)

Passer le fil dans ces 20 m. et resserrer.

Abréviations :

ch. = chaque • dim. = diminution/diminuer • end. = endroit • ens. = ensemble • env. = envers • glis. = glisser • haut. tot. = hauteur totale • m. lis. = maille(s) lisière • m. = maille(s) • rab. = rabattre • rg(s) = rang(s) • rép. = répéter • term. = terminer • tjs = toujours • t. = tour(s) • ttes = toutes • tric. = tricoter/tricotant